Table des matières

Introduction :....2
Caractères disponibles :....2
Exemple sous Windows XP proSP3....3
    Installation sous Windows XPproSP3 :....3
    Suppression sous Windows XPproSP3 :....6
Exemple sous Windows 7proSP1....8
    Installation sous Windows 7proSP1 :....8
    Suppression sous Windows 7proSP1 :....13
Disposition et accès aux caractères rajoutés :....15

Introduction :

Utilisateur de suite bureautique sous Linux et Windows, j'apprécie particulièrement les claviers disponibles par défaut sous Linux, et la seule solution trouvée pour avoir une ergonomie à peu près similaire sous Windows a été de créer mon propre pilote de clavier.

Attention : Vous restez seul décideur des programmes que vous installez. Tout programme entraînant des modifications de votre système, je ne serai être tenu responsable des dégradations matérielles et/ou logicielles engendrées par ce pilote.
Ce pilote est un pilote pour Windows 2000 et supérieur, et affectera donc tous les programmes de votre système, par seulement le comportement de votre suite bureautique.

Ce pilote a été créé avec le programme Microsoft Keyboard Layout Creator.
(mis gracieusement à disposition par Microsoft)

Caractères disponibles :

Espace insécable (AltGr+V) , É, È, Ç, À.

Le verrouillage des majuscules ne donne pas les chiffres, ce qui permet d'écrire C'EST L'ÉTÉ LAS-BAS AUX AÇORES sans avoir à déverrouiller les majuscules.

Les chiffres en rangée supérieure ne sont donc accessibles que par la touche Maj

Ligatures œ, Œ, æ, Æ

La touche située à gauche des chiffres donne soit ¹ (usage de AltGr), soit ² (par défaut), soit ³ (usage de Maj)


Différents symboles sont également disponibles (si et seulement si la table de police de caractère le permet) :
± ∞ Σ ℝ® ™ ¶ Ø Ω ø Δ ‰ ≤ ≥ × © ¼ ½ ¾ - — √ ∛

En dernière page, vous retrouvez la disposition des touches de votre clavier, que je vous recommande d'imprimer.

Exemple sous Windows XP proSP3


Installation sous Windows XPproSP3 :

Dé-zipper le fichier joint, par le menu contextuel de la souris (clic-droit)



Double-cliquer setup.exe (éventuellement, et après avoir pris connaissance du texte en rouge ci-dessus, accepter que le programme modifie le système)







Il faut maintenant choisir le pilote.
Bouton « Windows », choisir le panneau de configuration, puis les options régionales.



Cliquer sur « Options régionales et linguistiques », choisir l'onglet « Langues » de la boite de dialogue, puis cliquer sur le bouton « Détails » :



Dans la boite de dialogue qui s’affiche, sélectionner le pilote dans le menu déroulant.




Si le pilote ne fonctionne pas, redémarrer le système.


Il se peut que certains symboles ne soient pas disponibles dans la table de caractère de votre système (fréquent sous les anciens systèmes tel qu’XP).

Suppression sous Windows XPproSP3 :


Panneau de configuration, Supprimer un programme
Il faut au préalable avoir chargé un autre pilote via le panneau de configuration :



Il faut ensuite supprimer le pilote, de la même façon que l'on supprime un programme, il faut donc appeler le panneau de configuration :




Choisir ensuite le pilote, puis cliquer sur le bouton supprimer :




Exemple sous Windows 7proSP1


Installation sous Windows 7proSP1 :

Dé-zipper le fichier joint (si vous n'avez pas de programme installé pour décompacter le fichier, je vous recommande 7zip) :




Une fois qu'un programme est installé pour décompacter le fichier, clic-droit > extraire les fichiers :




Jeff ▸ Téléchargements ▸
Organiser
Ouvrir
Inclure dans la bibliothèque
Partager avec
Diaporama
Graver
Favoris
Bureau
Emplacements récents
Téléchargements
Entête.ott
Bibliothèques
Documents
Images
Musique
Clavier_fr_enrichi
7z920-x64.msi
Clavier_fr_enrichi.zip
Date de création : 03/05/2013 18:15
Taille : 552 Ko
Dossiers : amd64, i386, ia64, wow64
Fichiers : JFP_amd64.msi, JFP_i386.msi, JFP_ia64.msi, setup.exe


Double-cliquer setup.exe (éventuellement, et après avoir pris connaissance du texte en rouge ci-dessus, accepter que le programme modifie le système)




Il faut maintenant choisir le pilote.
Bouton « Windows », choisir le panneau de configuration, puis « horloge, langues et régions » :



Cliquer sur « modifier les claviers... », choisir l'onglet « Claviers et langues » de la boite de dialogue, puis cliquer sur le bouton « Modifier les claviers » ; dans la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionner le pilote dans le menu déroulant.




Si le pilote ne fonctionne pas, redémarrer le système, et vérifiez que le bon clavier soit présent dans la barre de notification à côté de l'horloge :



Sous Windows7, plusieurs claviers sont donc disponibles, le clavier par défaut est celui qui est en haut de la liste de la boîte de dialogue 'Service de textes et de langues'.

Il suffit de monter le clavier voulu en haut de liste pour que celui-ci soit celui par défaut :




Suppression sous Windows 7proSP1 :

Panneau de configuration, Programmes :
(Il faut au préalable avoir chargé un autre pilote via le panneau de configuration)



Choisir ensuite le pilote, puis cliquer sur le bouton « Désinstaller » :


Panneau de configuration
Programmes
Programmes et fonctionnali
Page d'accueil du panneau de configuration
Afficher les mises à jour installées
Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows
Désinstaller ou modifier un programme
Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dan
Organiser
Désinstaller
Modifier
Réparer
Désinstaller ce programme.
Nom
Français - Enrichi - V2

Disposition et accès aux caractères rajoutés :

